
Nome del file : ORDINE.T
Descrizione : FILE ASCII ORDINI PRODOTTI
Ultimo agg : 07/12/2010
Lunghezza rec. : 120+CR+LF

Testata 1

Descrizione	Da	A	Byte	Tipo	Note
Cliente	001	004	04	N	Solo per <u>Versione</u> < 03.00
Numero ordine	005	006	02	N	Solo per <u>Versione</u> < 03.00
Mese ordine	007	008	02	N	
'+' carattere fisso	009	009	01	A	Fisso
<u>Versione</u>	010	014	05	A	Se < 03.00 procedura Cody (DOS)
Invio bolle	015	015	01	A	Valori ammessi 'S' o 'N'
Invio listini tipo 1	016	016	01	A	Valori ammessi 'S' o 'N'
Invio listini tipo 2	017	017	01	A	Valori ammessi 'S' o 'N'
Invio listini tipo 3	018	018	01	A	Valori ammessi 'S' o 'N'
Invio portafoglio ordin	019	019	01	A	Valori ammessi 'S' o 'N'
Invio circolari	020	020	01	A	Valori ammessi 'S' o 'N'
Ver. gestel 1 (xx.xx)	021	025	05	A	
Ver. gestel 2 (xx.xx)	026	030	05	A	
Numero ordine	031	036	06	N	Solo per <u>Versione</u> => 03.00
Versione WinCody	037	046	10	A	Solo per <u>Versione</u> => 03.00
Cliente	047	054	08	N	Solo per <u>Versione</u> => 03.00
Filler	055	120			
CR	121	121	01		
LF	122	122	01		

Testata 2

Descrizione	Da	A	Byte	Tipo	Note
Cliente	001	004	04	N	Solo per <u>Versione</u> < 03.00
Numero ordine	005	006	02	N	Solo per <u>Versione</u> < 03.00
Data ordine (ggmmaa)	007	012	06	N	
Numero righe ordine	013	018	06	N	Escluse le 2 testate
Data ordine (ggmmaaaa)	019	026	08	N	
Cliente	027	034	08	N	Solo per <u>Versione</u> => 03.00
Filler	035	120			
CR	121	121	01		
LF	122	122	01		

Dettaglio

Descrizione	Da	A	Byte	Tipo	Note
Codice prodotto	001	016	16	A	
Quantità in pezzi	017	022	06	N	

Nome del file : ORDINE.T
Descrizione : FILE ASCII ORDINI PRODOTTI

```
*-----*-----*-----*-----*-----*-----*
|note |      Descrizione campo      | T |N.ro|      FIELD      |
*-----*-----*-----*-----*-----*-----*
```

VER. 2.40:

```
1. riga  XXXXYMM+ + spazi                1          120+CRLF
        XXXX                = Codice del concessionario  es.:    0035
        YY                  = Numero dell'ordine       es.:     06
        MM                  = Mese dell'ordine         es.:     04
2. riga  XXXXYGGMAA0000000000000000...  fino a 120+CRLF
        XXXX e YY come sopra
        GGMAA                = Data dell'ordine        es.:    311292
dalla 3. 00000000000000000000000000...  120+CRLF
        00000000            = Codice prodotto         es.: 000101100
        QQQQ                = Quantita' in PACCHI      es.:     0025
```

VER. 2.41:

```
1. riga  XXXXYMM+vv.vv + spazi          1          120+CRLF
        vv.vv                = Versione CODY           es.:    02.43
2. riga  XXXXYGGMAA0000000000000000...  fino a 120+CRLF
dalla 3. 00000000000000000000000000...  120+CRLF
        QQQQ                = Quantita' in PEZZI      es.:    2500
```

VER. 2.42:

```
1. riga  XXXXYMM+vv.vv + spazi          fino a 120+CRLF
2. riga  XXXXYGGMAA0000000000000000...  fino a 120+CRLF
dalla 3. 00000000000000000000000000...  120+CRLF
        QQQQQQ              = Quantita' in PEZZI      es.:    002500
```

VER. 2.43 e oltre:

```
1. riga  XXXXYMM+vv.vvB123SCGG.GGgg.gg + spazi  fino a 120+CRLF
        B                    = Indica se eseguire l'invio es.:    S
                             delle bolle elettroniche
                             "N"=non inviare le bolle
                             "S"=inviale
        1                    = Indica se eseguire l'invio es.:    S
                             del listino 1 (Buffetti)
                             "N"=non inviare i listini
                             "S"=inviali
        2                    = Indica se eseguire l'invio es.:    S
                             del listino 2 (Cancelleria)
                             "N"=non inviare i listini
                             "S"=inviali
        3                    = Indica se eseguire l'invio es.:    S
                             del listino 3 (Pelletteria)
                             "N"=non inviare i listini
                             "S"=inviali
        S                    = Indica se eseguire l'invio es.:    N
                             del file saldo ordine
                             "N"=non inviare il file
                             "S"=invialo
        C                    = Indica se eseguire l'invio es.:    S
                             delle circolari elettroniche
                             "N"=non inviare le circolari
                             "S"=inviale
```

Questi 6 campi devono essere letti solo se vv.vv
e' uguale o maggiore di 02.43, in caso contrario
devono essere considerati come segue:

B uguale a S (bolle elettroniche)
1 uguale a S (listini 1)
2 uguale a S (listino 2)
3 uguale a S (listino 3)
S uguale a N (saldo ordini)
C uguale a S (circolari elettroniche)

GG.GG = Indica la versione GESTEL risultante dalla
variabile di ambiente VERGES
gg.gg = Indica la versione GESTEL risultante dal
programma usato

2. riga XXXXYGGMMAAPPPPP000000... fino a 120+CRLF
PPPPPP = Numero di righe ordine es.: 000021
dalla 3. CCCCCCCCCCCCCCCCCQ + spazi fino a 120+CRLF
CCCCCCCCCCCCCCCCC = Codice prodotto es.: 000101100
QQQQQQ = Quantita' in PEZZI es.: 002500

Nelle precedenti versioni su ogni riga c'erano pi- articoli
ora solo 1.

VER. 2.46 e oltre:

2. riga XXXXYGGMMAAPPPPPGGMMAAAA000000... fino a 120+CRLF
GGMMAAAA = Data dell'ordine es.: 31122000

VER. Windows 2.4 e oltre:

1. riga XXXXYMM+vv.vvB123SCGG.GGgg.gg + spazi fino a 120+CRLF
B = "B"=valore unico e fisso
1 = NON ha più valore
2 = NON ha più valore
3 = NON ha più valore
S = "N"=valore unico e fisso
C = NON ha più valore